

newline



SUPPORT
MESSAGE

GUIDE D'INSTALLATION

Procédure d'installation pour Click2Cast




INFORMATION


A ce jour, Click2Cast est compatible avec les gammes Lyra, Elara, Vega et ultérieurs.
La fonctionnalité BYOM sera officiellement disponible courant 2024.

PROCÉDURE D'INSTALLATION


1. Si vous n'avez pas la nouvelle version de Newline Cast, veuillez vous rendre dans le Newline App Store et tapez Cast+ dans la barre de recherche.




2. Cliquez sur Cast+ for Click2Cast



3. Cliquez sur Installer



4. Lancez l'application




Deux choix s'offrent à vous :


- Mettre le Click2Cast sur le même réseau wifi que l'écran
- Mettre le Click2Cast sur le point d'accès de l'écran

Mettre le Click2Cast sur le même réseau wifi que l'écran :

- A. Branchez le Click2Cast sur l'écran, le menu ci-après va apparaître au bout de quelques secondes. Rentrez le mot de passe du wifi sur lequel est connecté l'écran :




- B. Le Click2Cast va s'appairer.



Mettre le Click2Cast sur le point d'accès de l'écran :

- A. Activez le point d'accès de l'écran (mode Hotspot), puis branchez le Click2Cast à l'écran.



- B. Le Click2Cast va s'appairer tout seul.

